

ضبط سی دی با Windows Media Player 10

برای ساخت یک فهرست پخش، به صفحه Library در برنامه WMP بروید که در آن سه ستون اصلی از داده ها را خواهد دید. در سمت چپ، ستون اول، که فهرستی از پوشش ها را دارد، دسترسی آسان به فایلهای موسیقی ای را فراهم می سازد که WMP بر روی کامپیوتر شما یافته است. ستون وسط اطلاعات موسیقی پوشه انتخابی شما در ستون اول را به نمایش در می آورد. در ستون سوم، فهرست پخش جاری را خواهد دید.

درست بالای ستون سوم، دکمه ای به نام Now Playing List را خواهد دید که اگر روی آن کلیک کنید، یک منوی پایین-آمدنی را به نمایش در خواهد آورد. برای ساخت یک فهرست پخش جدید، روی این دکمه کلیک کنید، List New را انتخاب کنید، و سپس Playlist را انتخاب کنید. آنگاه، برای گردآوری فهرست فایلهای موسیقی پخش خود، آنها را با موش از ستون وسط به ستون سوم بکشانید (drag and drop). برای مرتب کردن ترتیب آهنگها در فهرست پخش، روی آنها کلیک کنید و همزمان آنها را در فهرست به بالا یا به پایین ببرید. وقتی فهرست پخش شما کامل شد، روی دکمه بالای ستون سوم، که حالا بر چسب New Playlist را دارد کلیک کنید. گزینه Save As را انتخاب کنید. یک نام برای فهرست پخش خود تایپ کنید و روی Save کلیک کنید.

آماده سازی برای ضبط

پس از ساخت یک فهرست پخش، روی دکمه Burn در نوار منوی بالای WMP کلیک کنید. یک فهرست پخش را از منوی پایین آمدنی

به خاطر بسپارید که WMP فقط می تواند فایلهای موسیقی دیجیتال ذخیره شده بر روی کامپیوتر شمارا ببر روی سی دی ضبط کند؛ جریانهای صوتی زنده، مانند رادیوی اینترنتی را نمی توان با استفاده از WMP بر روی سی دی ضبط کرد. یکی از امکانات مفید WMP، نرم افزار تبدیل مجتمع شده در آن است، که آهنگها را به فایلهای تبدیل خواهد کرد که بتواند بر روی سی دی ضبط شوند و در اکثر کامپیوتراها و دستگاههای پخش سی دی اتمیلها پخش شوند.

نسلی به وجود آمده است که به همراه داشتن یک دستگاه کوچک پورتابل پخش صدا عادت کرده اند. با آن که دستگاههای پورتابل پخش موسیقی بسیار بهتر از گذشته شده اند، ساخت یک آلبوم اختصاصی، یا سفر با موسیقی، مفاهیم تازه ای نیستند. می دانیم که سالهای متقدم برای خودشان سی دی های حاوی آهنگهای انتخابی می سازند. (و البته در گذشته نوارهای حاوی آهنگهای انتخابی می ساختند). این سی دی های اختصاصی حاوی گلچینی از آهنگهای محبوب هستند و می توانند رانندگی از یک مکان به مکان دیگر را لذت بخش کنند.

گردآوری و مرتب سازی

پیش از آن که فکر ضبط یک سی دی را کنید، باید اطمینان یابید که یک دیسکران سی دی نویس و یک سی دی خام نوشته ای سازگار با دیسکران خود را دارید. همچنین باید فایلهای موسیقی ای بر روی کامپیوتر شما حضور داشته باشند که قصد دارید بر روی سی دی ضبط کنید. یک راه آن است که آهنگها را از سی دی هایی که از قبل دارید به کامپیوتر انتقال دهید (rip کنید).

در پی آن، لازم است که آهنگهای مورد نظر خود را گردآوری و مرتب کنید. یک روش سریع و آسان ضبط یک مجموعه آهنگ در یک سی دی، وارد کردن فهرست آهنگها از یک فهرست پخش (playlist) موجود است. فهرستهای پخش حاوی فهرستهای آهنگها به یک ترتیب ویژه هستند. می توانید فهرستهای پخش را برای استفاده آینده ذخیره کنید، و آنها یک روش سریع ضبط سی دی از طریق WMP فراهم می سازند.

در سیستم عاملهای قدیمی، برای ساخت یک سی دی اختصاصی ناچار بودیم که یک نرم افزار مخصوص خریداری کنیم. اما ویندوز اکسپلورر همراه خود برنامه ای دارد که می تواند آهنگها را طبق نظر ما در یک مجموعه گردآوری کند و در یک سی دی صوتی ضبط کند.

با آن که باز هم در بازار تعداد زیادی برنامه قدرتمندتر وجود دارد، برنامه Media Player 10 ویندوز اکسپلورر می تواند این کار را بدون هزینه اضافی انجام بدهد.

یک جاده پر از دست انداز

اگر پیشتر ضبط سی دی با استفاده از آخرین نگارش برنامه WMP (نگارش 10) را امتحان کرده باشید، احتمالاً متوجه گیرهای کار شده اید. با آن که WMP امکانات لازم برای ضبط یک سی دی را دارد، عملیات اجرای ضبط موسیقی در آن کمی دشوار است.

(close) دیسک بهره می‌گیرد؛ سایر برنامه‌ها از شما می‌خواهند که دیسک را نهایی سازی کنید. اساساً هر دو اصطلاح به یک موضوع اشاره دارند.

در زمان عملیات ضبط، از اجرای کارهای دیگر، مانند گوش کردن موسیقی بر روی کامپیوتر خودداری کنید. نظر به این که عملیات ضبط به بخش زیادی از منابع کامپیوتر نیاز دارد، این فعالیتها می‌توانند مقدار منابع موجود برای ضبط را کاهش بدهند و موجب ساخته شدن یک سی‌دی با کیفیت پایین یا غیرقابل استفاده شوند.

به محض آن که WMP عملیات ضبط سی‌دی را تمام کند، جلوی همه آهنگها در ستون Status کلمه Complete به نمایش درخواهد آمد. حال می‌توانید سی‌دی را از دیسکران یرون یاوریلید.

همه گوشها

چه بخواهید یک سی‌دی موسیقی دل انگیز برای همسر خود بسازید، چه یک سی‌دی از آهنگهای محبوب خود برای گوش کردن در اتومیل، WMP می‌تواند به خوبی از عهده این کار برباید. با آن که ضبط یک سی‌دی با استفاده از 10 WMP ممکن است آسان نباشد اما غیرممکن نیست. به کمک این مقاله راهنمای آسانی خواهید توانست که سی‌دی محبوب خود را بسازید و از آن در اتومیل یا محل کار خود لذت ببرید. □

آهنگهای انتخاب شده پیش از ظرفیت یک سی‌دی است. به انتخاب خود تا زمانی که این پیام هشدار ناپدید شود تعدادی آهنگ را حذف کنید. حتماً این پیام را بررسی کنید، چون بعداً دیگر در مورد محدودیت فضا پیام هشدار ظاهر نخواهد شد. WMP بین هر دو آهنگ دو ثانیه سکوت می‌گذارد؛ حتی اگر اندازه مجموع آهنگهای انتخابی شما معادل ظرفیت سی‌دی باشد، این ثانیه‌های سکوت اضافه شده می‌تواند موجب شود که از محدودیت فضای ذخیره فراتر بروید. به طور میانگین، دیسکهای CD-R و CD-RW می‌توانند ۸۰ دقیقه از موسیقی را در خود جای بدهند. با وجود این، توجه داشته باشید که همه دستگاه‌های پخش از CD-RW پشتیانی نمی‌کنند.

دیسک خود را بسازید

برای ضبط دیسک، ابتدا اطمینان یابید که یک سی‌دی خالی در دیسکران سی‌دی شما قرار دارد و این که شما گریه Audio CD را در منوی Burn پایین-آمدنی واقع در ستون راست صفحه Burn انتخاب کرده‌اید. برای ساخت سی‌دی خود، روی دکمه Start Burn در ستون چپ کلیک کنید. سپس، WMP فایلهای شمارا به یک فرمت سازگار برای ضبط تبدیل خواهد کرد. پس از آن که همه فایلهای تبدیل شدند، WMP شروع به ضبط آهنگهای شما در سی‌دی خواهد کرد. وقتی WMP همه آهنگها را در سی‌دی ضبط کرد، دیسک را می‌بندد (close می‌کند). این کار سی‌دی را برای پخش بر روی دستگاه‌های پخش سی‌دی دیگر آماده می‌سازد و همچنین از اضافه شدن آهنگهای دیگر در آینده جلوگیری می‌کند. اگر از یک نرم افزار ضبط دیگر استفاده کرده باشید، احتمالاً با اصطلاح **نهایی سازی** (finalize) آشنا هستید. WMP از اصطلاح **بستن** (finalize)

List Burn و فهرست موادی که بناست ضبط شوند انتخاب کنید. صورتی که بخواهید یک فهرست ضبط را از اول بنا کنید، یک راه حل دیگر آن است که روی دکمه Edit Playlist برای آوردن پنجره‌ای کلیک کنید که در آن می‌توانید آهنگهای Library خود را انتخاب و سازماندهی کنید. اگر یک فهرست پخش از پیش تعریف شده داشته باشید که دوست دارید آهنگهایی را به آن اضافه کنید، از دکمه Edit Playlist بهره بگیرید.

پس از آن که یک فهرست ضبط درست کردید، روی نماد کلیک Display Properties And Settings کنید، که به شکل یک صفحه یادداشت کوچک حاوی یک علامت تیک است. این دکمه کوچک درست بالای ستون محتويات CD Drive Recording در سمت راست قرار دارد. در صفحه Drive Properties، اطمینان یابید که مربع کنار عبارت Enable CD Recording on this Drive تیک دار است. اگر ضمن عملیات ضبط با خطاب برخورد کردید، پایین آوردن سرعت نوشتن دیسک در این پنجره را امتحان کنید. سرانجام، به صفحه Quality بروید و مربع کنار عبارت زیر را برای اطمینان یافتن از این که آهنگها یک ولوم (بلندی صدای) ثابت خواهند داشت تیک دار کنید:

Apply Volume Leveling to Music
When It is Burned

روی OK برای خروج از پنجره Drive Properties کلیک کنید.

سرانجام، ستون وضعیت آهنگهای منتظر ضبط را بررسی کنید تا بینید که آیا پیام Will Not Fit وجود دارد یا نه. اگر وجود داشت، تعداد