

پروژه‌های DVD

بخش دوم

در این بخش یک اسلاید را به یک قطعه ویدئویی جذاب تبدیل می‌کنیم.

برنامه Movie Maker 2

اگر سیستم عامل ویندوز اکس پی SP2 را داشته باشید برنامه Movie Maker 2 در منوی All Programs قرار دارد. ما در اینجا درباره ساخت نمایشهای اسلایدی MM2 به تفصیل بحث نخواهیم کرد، اما می‌توانید پروژه‌های MM2 موجود را به فرمتی تبدیل کنید که بر روی دی‌وی‌دی نوشته می‌شود.

پروژه خود را در MM2 باز کنید و از مورد Save To My Computer در ناحیه Finish Movie در بخش Movie Tasks بهره بگیرید. نام فایل و مکان فایل خود را انتخاب کنید و روی Next کلیک کنید. در پنجره Movie Setting، از مورد Show More Choices برای ظاهر کردن و فعال ساختن دکمه رادیویی تنظیمهای Other بهره بگیرید. یکی از موارد DVI-AVI یا High Quality Video برای تولید فایل‌های سازگار با PAL با دقت ۷۲۰x۴۸۰ پیکسل

8 VideoWave محصول Roxio بهره گرفتیم و برای هر اسلاید یک تفسیر شفاهی مستقل اضافه کردیم.

برای شروع روی Add Photo/Video پنجره Add Content کلیک کنید تا انتخاب (های لایت) شود و بعد عکسهای ثابت خود را برای این پروژه باز کنید. برنامه VideoWave به طور خودکار آنها را در خط زمانی^۱ Production Editor یا PE در پایین صفحه نمایش قرار می‌دهد، که به شما امکان می‌دهد که عکسها را به ترتیب دلخواه خود در آورید (با روش drag و drop موش). کلیک - دوضرب روی اسلایدی که می‌خواهید بر روی آن تفسیر بگذارید آن را در Internal Track Editor مجزا می‌کند و به شما امکان می‌دهد که تفسیر، موسیقی، و اثرات صوتی را روی آن بگذارید. در نوار ابزار PE، گزینه Show/Hide Tracks را انتخاب کنید، مربعهای کنار Nar و Sfx را تیک‌دار کنید، تا تراکهای متناظر در پایین ظاهر شوند.

VideoWave فقط به اندازه مدتی صدا را ضبط می‌کند که معادل مدت حضور تصویر

¹ timeline

و نرخ ۳۰ قاب در ثانیه در منوی پایین آمدنی بهره بگیرید. متأسفانه، باز هم برای قراردادن فایل AVI در یک دی‌وی‌دی به یک برنامه DVD-editing پایه نیاز خواهید داشت، اما با استفاده از این گزینه‌های خروجی MM2، تضعیف کیفیت که در زمان عملیات رمزگذاری (encode) مجدد رخ می‌دهد به حداقل می‌رسد.

نمایشهای اسلایدی حماسی بسازید

چند برنامه DVD-editing دیگر وجود دارد که می‌توانند ارائه‌های PowerPoint یا مجموعه‌های عکس شما را به یک شاهکار ویدئویی دی‌وی‌دی تبدیل کنند. اجرای این کار یک روش عالی برای بهره‌برداری از یک آرشیو ارائه‌های PPT یا مجموعه‌های بزرگ نمایشهای اسلایدی است، چون با این تبدیل می‌توانید آنها را با یک دستگاه پخش دی‌وی‌دی تماشا کنید.

اکثر برنامه‌های سازنده نمایش اسلایدی به شما امکان می‌دهند که بخش تفسیر گفتاری یا موسیقی را به تصاویر خود اضافه کنید. ما از برنامه

نکته ویندوز اکس پی ماه

کاربران جدی در چاپ رنگی می توانند از برنامه زیر که در پایگاه وب Microsoft.com قرار دارد بهره بگیرند:

Color Control Panel Applet Power Toy

یک برنامه را به Control Panel شما اضافه می کند که مدیریت رنگ برای ابزاری چون مانیتورها، اسکرها، و چاپگرها فراهم می سازد. با این برنامه می توانید این اطمینان را به دست آورید که رنگهایی که روی مانیتور می بینید با رنگهای چاپ شده مطابقت دارند. □

ترفند رجیستری ماه

اگر بخواهید که روشن یا خاموش بودن NUM LOCK صفحه کلید را در زمان بوت کنترل کنید، روی Start، و بعد Run کلیک کنید، Regedit را در کادر Open تایپ کنید، و روی OK کلیک کنید. سپس، به کلید زیر بروید:

HKEY_CURRENT_USER\
CONTROL PANEL\KEYBOARD

و روی مقدار Initial keyboard Indicators کلیک-دو ضرب کنید. مقدار 0 را در کادر Value Data برای خاموش کردن NUMLOCK و مقدار 2 را برای روشن کردن آن تایپ کنید. □

از جلوه های ویژه استفاده کنید

در زمانی که خصوصیات اسلاید خود را اصلاح می کنید، می توانید یک جلوه ویژه خاص نیز به آن اضافه کنید. به عنوان مثال، روی مورد Add Video Effect در پنجره Add Content کلیک کنید. جلوه Sphere 3-D را انتخاب و روی OK کلیک کنید. در پنجره بعدی گزینه زیر را انتخاب کنید:

Insert on Internal Effect Track of
Selected Panel

و روی OK کلیک کنید. حال لبه سمت راست نوار آبی را به سمت راست بکشید (drag) تا این جلوه در دو ثانیه اول دوام پیدا کند. وقتی این بخش را به نمایش در آورید، اسلاید شما در یک کره سه بعدی در حال چرخش دیده خواهد شد و وقتی بخش صدا آغاز می شود به حالت عادی باز خواهد گشت.

وقتی از چهره این اسلاید خود رضایت پیدا کردید، روی نماد نوار ابزار PE برای Edit Internal Tracks Or Entire Production کلیک کنید، که اسلاید اصلاح شده شما را در خط زمان باز می گرداند. حال می توانید این اسلاید را بگیرید و به جایی دیگر از خط زمان انتقال بدهید.

در پایان، برای نوشتن این پروژه در دی وی دی، از گزینه My DVD Express منوی File استفاده کنید. □

متناظر با آن در تنظیمهای شماست. بنابراین، اگر می خواهید زیاد صحبت کنید ابتدا این مدت را زیاد کنید. روی عکس کلیک کنید، روی Adjust Duration کلیک کنید، و در پنجره جدیدی که ظاهر می شود از دکمه های مثبت (+) و منفی (-) برای بیشتر کردن مدت نمایش آن عکس بهره بگیرید (۶۰ ثانیه را امتحان کنید). روی OK کلیک کنید. این عمل یک نوار آبی بلند را در سمت راست اسلاید شما در خط زمان اضافه خواهد کرد تا مدتی را که اسلاید بر روی صفحه باقی می ماند مشخص کند.

سپس روی دکمه Add Narration کلیک کنید و از کنترل های Audio Settings و Level برای پیکربندی درست میکروفون خود بهره بگیرید. روی دکمه Record کلیک کنید، مطالب خود را برای اسلاید بگویید، و روی Stop کلیک کنید. یک Track با یک نام فایل در پنجره Recorded Narrations ظاهر خواهد شد. می توانید از دکمه Play در زیر پنجره Preview برای بررسی ضبط صدا بهره بگیرید. اگر مورد پسندتان واقع شد، روی Done کلیک کنید. باید یک نوار خاکستری ببینید که مشخص کننده تراک صدا و مدت آن در تراک Nar از خط زمان است.

حال برای این که مدت حضور عکس با مدت صدا یکسان شود، روی لبه راست بیرونی نوار آبی مربوط به اسلاید در بخش ویدئو کلیک کنید و آن را با موش آنقدر به طرف چپ بکشید (drag) که اسلاید یک ثانیه یا دو ثانیه پس از تراک صدا خاتمه یابد. از کنترل های پخش در پنجره Preview برای آزمایش زمان بندی استفاده کنید.